

Инструкция на подключение Корпоративной Почты

Для выполнения технических требований на подключение услуги «Корпоративная Почта» необходимо:

1. Выбрать доменное имя.

Выбранное доменное имя будет использоваться как для доступа к веб-интерфейсу, так и для доступа через программу-агент (MS Outlook, The Bat и др. в полях адреса smtp сервера и pop сервера). Как правило, используется имя формата mail.<адрес базового домена>.

2. Настроить DNS сервера.

а) Если будете использовать наши DNS сервера.

У администратора домена (организация в которой его приобретали) в настройках необходимо указать:

ns1.nextmail.ru

ns2.nextmail.ru

ns3.nextmail.ru

б) Если вы самостоятельно обслуживаете (будете обслуживать) домен

В службу технической поддержки компании, предоставляющей услуги primary-dns¹, необходимо отправить запрос на добавление почтовых записей.

<имя выбранного домена (см п.1.) >	(тип зоны - A)	nextcorp.ru
*.< имя выбранного домена> ²	(тип зоны - A)	nextcorp.ru
< имя почтового домена >	(тип зоны - MX)	mx1.nextcorp.ru

Например:

mail.tehnoprom.ru	(тип зоны - A)	nextcorp.ru
*.tehnoprom.ru ²	(тип зоны - A)	nextcorp.ru
tehnoprom.ru	(тип зоны - MX)	mx1.nextcorp.ru

Внимание! С момента добавления записей на DNS сервера до начала работы выбранного домена может пройти до 24 часа (среднее время – 3 часа). Это связано с скоростью обновления DNS серверов различных Интернет провайдеров.

3. Выбрать учетную запись с правами администратора.

Необходимо выбрать имя пользователя и пароль, которому изначально будут присвоены права администратора корпоративной почты, и отправить на адрес corp@nextmail.ru (впоследствии пароль администратора может быть изменен).

По умолчанию, выполняется добавление пользователя **admin** с паролем **admin**.

¹ - как правило, услуга primary-dns предоставляется компанией-хостером корпоративного сайта.

² – запись формата « *.< имя выбранного домена> » следует добавлять для корректной работы файлового хранилища.